


Integración



El integrador de SG Taller y SAT Web se encarga de migrar los datos de SG Taller que el cliente tenga a SAT Web.

Para ello, el cliente de SG Taller primero deberá crear una cuenta en SAT Web y una vez creada la misma se podrá comenzar con lo que llamaremos proceso de **Inicialización** y posteriormente el programa se encargará de la **Sincronización** permanente de datos entre ambos productos.

El programa se encuentra abierto cuando aparece en la barra de tareas como se muestra en la imagen.



Configuración

- **Base de Datos de SG Taller.**

Este punto es necesario solo si el cliente NO tiene la base de datos en la ruta por defecto de la misma.

En caso de no tener la base en la ruta por defecto se desplegará la siguiente ventana y se solicitará al cliente ingresar los datos pertinentes para realizar la conexión.



Configuración Base de Datos

Tipo Servidor

Local

Remoto

Servidor: localhost

Usuario: SYSDBA

Contraseña: masterkey

Ruta de la base: C:\Users\Avance\Desktop\BD SG Pruebas Integracion\service.fdfs

Aceptar Cancelar


Una vez configurada nuestra base de datos el programa se cerrará para que la configuración de la base de datos quede guardada.

El cliente deberá volver a abrir el integrador y se desplegará otra ventana que solicita la autenticación con SAT Web.

- **Autenticación con SAT Web**

Para finalizar la configuración del integrador el cliente deberá autenticarse en el módulo con su login de SAT Web.

Para ello, se desplegará la siguiente ventana.



Autenticación SAT Web

Autenticación SAT Web

Usuario: email@email.com

Contraseña: xxxxx

Aceptar Cancelar

Una vez autenticado correctamente el cliente podrá continuar con el proceso de Inicialización.

Inicialización

La inicialización se habilita en el momento que el cliente realiza una configuración exitosa de su Base de Datos de SG Taller y de su cuenta de SAT Web

En este proceso el programa envía los registros que se encuentran en SG Taller al momento de comenzar dicho proceso y los envía a SAT Web.

Se desplegará la siguiente ventana en la cual solo se puede clicar el botón “Comenzar” para iniciar el proceso.



NOTA: Según el tamaño de la base de datos de SG Taller es lo que demorará el programa en realizar este proceso, **dicho proceso puede tardar un tiempo considerable.**

Sincronización

Una vez terminado el proceso de inicialización el módulo se encargará de mantener sincronizados los registros de SG Taller con los de SAT Web.

La sincronización por defecto se realiza cada 5 minutos pero el cliente podrá configurar el tiempo que desee en minutos para la ejecución del proceso haciendo click derecho sobre el ícono del programa y seleccionando “**Config Tiempo Actualización**”.



Al clicar dicha opción se desplegará la siguiente ventana donde el cliente podrá indicar el tiempo que desee para que se lleve a cabo la sincronización

